



L'outil compare ce que votre nouveau tarif **annonce** et ce qu'il **encaisse réellement**, client par client. Il tourne entièrement dans votre navigateur : aucune donnée ne sort de votre poste. La seule préparation à faire est celle-ci.

Les cinq tables indispensables

TABLE	UNE LIGNE =	COLONNES ATTENDUES
Transactions	une vente	client · article · quantité · montant net facturé · type de ligne
Master article	un article	code · famille · sous-famille · désignation
Master client	un client	code · segment · sous-segment · nom
Tarif actuel	un article	code article · prix public en vigueur
Nouveau tarif	un article	code article · prix public à venir
Grille de remises	une condition	les colonnes qui ciblent (client, famille, article...) · la remise

LE MONTANT NET EST OBLIGATOIRE

Sans lui, l'outil reconstruit le chiffre d'affaires à partir de votre grille, puis le compare à lui-même : le contrôle ne prouve rien. C'est le montant réellement facturé qui donne sa valeur au diagnostic.

Ce qui débloque le classement des clients

UNE COLONNE DE COÛT STANDARD PAR ARTICLE

Sans coût, la marge n'est pas calculable : pas de matrice, pas de zones, pas de latitude de négociation. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, l'outil vous laisse **déclarer** une marge brute — un taux global, un taux par segment client, ou un taux par famille. Tout ce qui en découle porte alors la mention « déclarée ».

Points de vigilance

- Plusieurs classeurs sont acceptés : un export par table, c'est le cas normal.
- Les noms de colonnes n'ont aucune importance : vous les rattachez à l'écran 1.
- Les niveaux de hiérarchie ne sont pas limités à trois : région, marque, canal, business unit — toute colonne de vos masters peut devenir une clé de grille.
- Les types de ligne ne sont pas devinés : vous cochez ceux qui entrent dans le périmètre.
- Format .xlsx ou .xls.

Ce qui se passe avec vos données

AUCUNE TRANSMISSION

Rien n'est transmis. Le fichier est une page web autonome : il lit vos classeurs dans votre navigateur et n'émet aucune requête réseau. Vous pouvez le vérifier en coupant votre connexion avant de l'ouvrir — l'outil fonctionne à l'identique.